


Инструкция по настройке системы и получения сертификата на USB-Ключ.


ВНИМАНИЕ!

Полученное в Банке устройство eToken/JaCarta не подключать в USB порт на вашем ПК до завершения установки/переустановки драйвера!


Для установки драйвера устройства **USB-Ключ** необходимо перейти по ссылке, размещенной на странице системы PSB On-Line: <http://online.payment.ru/index0.html?stage2>




Перейдите по ссылке «Скачать и установить драйвер для работы с **USB-Ключом**» и в открывшемся окне выберите «Сохранить»:





Далее из архива запустите файл *.msi в зависимости от разрядности вашей ОС (32-бит или 64 бит). Если вы затрудняетесь определить разрядность вашей ОС, то можно запустить любой из указанных на рисунке файлов с расширением *.msi.







В случае если запущенный файл не подходит для вашей ОС, появится сообщение о том, что запускаемый файл не подходит для используемого типа процессора:



После запуска файла *.msi откроется окно с установкой, выполните пункты как на рисунках ниже:





После установки инсталлятора необходимо перейти по ссылке <http://online.payment.ru/index0.html?support> и запустить файл PKI.REG – см рис.

Техническая поддержка

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ).

Информируем Вас об изменении требований к версии Java для работы с системой PSB On-Line! Ознакомиться с обновленными требованиями можно в разделе "О системе" по ссылке "Технические требования". На текущий момент минимально допустимой версией Java для корректной работы системы PSB On-Line является Java 7 update 75. **Рекомендуемая для использования - Java 8 версии не ниже 1.8.0_31.** Данные изменения связаны с повышением безопасности работы программного обеспечения и исключения из использования небезопасного протокола SSL V.3 в новых версиях Java.

Для работы системы "PSB On-Line" необходимо установить [Java SE Runtime Environment \(JRE\)](#) версии не ниже 1.7.0_75.

[Рекомендуемая версия Java 1.8 update 31 и выше.](#)

[Инструкция по установке Java](#)

[Инструкция по обновлению Java](#)



Будьте внимательны:

- 1) Для работы на Java 7 необходимо настроить использование протокола TLS 1.1.
- 2) В ОС Windows 64-разрядная версия Java 7 не поддерживает работу с USB - ключом.
- 3) Особенности при использовании браузера Mozilla FireFox.

Для функционирования устройства **USB-Ключ** необходимо выполнить следующие действия:

Для ОС семейства MS Windows (Windows XP SP2 (32/64-бит) и выше; Windows Vista SP2 (32/64-бит); Windows Server 2003 SP2 (32/64-бит); Windows Server 2008 (32/64-бит); Windows 7 (32/64-бит); Windows Server 2008 R2):


- Скачать и установить драйвер для работы с **USB-Ключом**;
- В системный реестр ОС Windows необходимо добавить параметры, запустив файл [pki.reg](#);
- Инструкция по настройке системы и получению сертификата на **USB-Ключ**.





Внимание! После завершения установки инсталлятора и успешного запуска файла PKI.REG необходимо вставить usb ключ (eToken или JaCarta) в любой usb порт компьютера.

У вас появится окно с предложением сменить пароль, необходимо изменить пароль с пароля «по умолчанию» (1234567890) на свой, при этом язык ввода должен быть английский.



Для получения сертификата на устройство eToken/JaCarta¹ необходимо перейти по ссылке <http://online.payment.ru/index0.html?enter3>, затем выбрать ссылку «Получение сертификата». В открывшемся окне необходимо заполнить форму для получения сертификата: Данные указанные на скриншоте являются примером!

¹ При получении сертификата на usb ключ, устройство eToken или JaCarta должны быть подключены к ПК.

Сертификат

Главное меню Установки

Информация о директории для сохранения файлов

Директория C:\Documents and Settings\lanaika Обзор

USB ключ eToken

Общая информация

Фамилия Петрова

Имя Мария

Отчество Владимировна

Информация об источнике

Филиал Московский филиал ОАО "Промсвязьбанк"

Номер счёта 4070281055552222111

Номер ID

Выбор типа сертификата

Сертификат RSA Сертификат ГОСТа

Заказать сертификат Очистить

Получить сертификат Просмотр СКП

Для получения сертификата необходимы имя, фамилия и счёт/ID.

После ввода данных по очередности нажать на кнопки «Заказать сертификат» - ввести пароль на ваш eToken/JaCarta, затем нажать на «Получить сертификат» - ввести пароль на eToken/JaCarta. После получения сертификата нажать на кнопку «Просмотр СКП» и распечатать Сертификат ключа подписи в 2 экземплярах для передачи в Банк.